



## 非固定制使用 Windows 10 連接 HiNet 步驟

步驟 1：點選桌面左下角的『開始』圖示，再點『Windows 設定』圖示。



步驟 2：點選『網路和網際網路』。




步驟 3：點選『撥號』。



步驟 4：點選『設定新連線』。



步驟 5：選擇『連線到網際網路』，並按『下一步』。



步驟 6：點選『寬頻(PPPoE)』。



步驟 7：

「使用者名稱」欄位中輸入 HiNet 配發給您的用戶識別碼 xxxxxxxx@hinet.net，

「密碼」欄位中輸入 HiNet 用戶密碼，並可視需要勾選「記住這個密碼」，並點

選「連線」即完成設定。

( HiNet 客戶識別碼請參照客戶密碼卡，請輸入格式如範例：

xxxxxxx@hinet.net )

← 連線到網際網路

輸入網際網路服務提供者 (ISP) 所提供的資訊

使用者名稱 (U): xxxxxxxx@hinet.net (1)

密碼 (P): ●●●●●●●● (1)

顯示字元 (S)

記住這個密碼 (R) (2)

連線名稱 (N): 寬頻連線

允許其他人使用這個連線 (A)  
此選項可讓任何擁有此電腦存取權的人使用此連線。

[我沒有 ISP](#)

連線 (C) (3) 取消


步驟 8：網際網路連線已就緒後按下『關閉』即可上網。



步驟 9：日後需要連線時，請點選桌面右下角工作列中的網路圖示，並點選『寬頻連線』。




步驟 10：點選『寬頻連線』，再按下『連線』即可上網。



## 非固定制使用 Windows 7 連接 HiNet 步驟

步驟 1：選擇視窗左下角的視窗圖案『開始』，點選『控制台』。




步驟 2：點選『網路和網際網路』。




步驟 3：選擇『設定新的連線或網路』。



步驟 4：選擇『連線到網際網路』，並按『下一步』。



步驟 5：選擇『寬頻 PPPoE』。




步驟 6：「使用者名稱」欄位中輸入 HiNet 配發給您的用戶識別碼

xxxxxxxx@hinet.net，「密碼」欄位中輸入 HiNet 用戶密碼，並可視需要勾選


「記住這個密碼」和「允許他人使用這個連線」，並點選「連線」即完成設定。

( HiNet 客戶識別碼請參照客戶密碼卡，請輸入格式如範例：

xxxxxxxx@hinet.net )



步驟 7：連線完成後即可上網。



步驟 8：日後需要連線時，請點選桌面右下角工作列中的網路圖示，並選擇『寬頻連線』 並按下『連線』。



步驟 9：按下『連線』即可上網。



## 非固定制使用 Mac OS 10 連接 HiNet 步驟

步驟 1：按【蘋果】圖示→點選【系統偏好設定】



步驟 2：點選【網路】



步驟 3：點視窗左下方的【+】→選取介面【PPPoE】→點選【建立】



#### 步驟 4：

「帳號名稱」欄位中輸入 HiNet 配發給您的用戶識別碼 xxxxxxxx@hinet.net，


「密碼」欄位中輸入 HiNet 用戶密碼，並可視需要勾選「記錄這個密碼」和「在選單列中顯示 PPPoE 狀態」，再點選「連線」。

(HiNet 客戶識別碼請參照客戶密碼卡，請輸入格式如範例：

xxxxxxx@hinet.net)



### 步驟 5：點選【套用】



### 步驟 6：連線成功後，狀態會顯示【已連線】




步驟 7：日後需要連線時，請點選桌面右上方選單列中的連線圖示，並點選『連接 PPPoE』即可連線上網。



## 非固定制使用 Mac OSX 連接 HiNet 步驟


步驟 1：按【蘋果】圖示→點選【系統偏好設定】




步驟 2：點選【網路】




步驟 3：在 TCP/IP 頁面的設定選取【使用 PPP】




步驟 4：在 PPPoE 頁面勾選【使用 PPPoE 連接】，設定帳號名稱和密碼，並可視需要勾選【儲存密碼】，並點選【PPPoE 選項】。



步驟 5：勾選【傳送 PPP 回應封包】，並按下【好】。



步驟 6：在【顯示】右邊選取【網路傳輸埠配置】



步驟 7：將【內置數據機】勾勾拿掉，並按下【立即套用】。

